

# **FCPX Astuces : Transition et effets par défaut**

Dans le cadre d'un projet spécifique, on souhaite souvent utiliser la même transition ou bien les mêmes effets vidéo ou bien audio par défaut, pour donner de l'homogénéité à son film.

Il arrive cependant que l'on oublie quelle transition ou effet utiliser ou bien que l'on trouve pénible ou bien une perte de temps de devoir chaque fois aller dans les transitions ou les effets et de choisir celui que l'on veut avant de le glisser dans la timeline ou sur la séquence désirée.

Heureusement FCPX nous permet de choisir une transition, ainsi qu'un effet vidéo et un effet audio par défaut, modifiables en tout temps.

Une fois l'endroit auquel on souhaite insérer une transition est choisi, il suffira alors de faire **CMD + T** et la transition choisie comme transition par défaut s'insérera à cet endroit.

Pour l'effet vidéo par défaut sur un clip sélectionné on utilisera les touches **ALT + E**


Pour l'effet audio par défaut sur un clip sélectionné on utilisera **ALT + CMD + E**

On peut également sélectionner les 3 effets ci-dessus dans le menu déroulant **EDITION** si on préfère ou ne se souvient pas des raccourcis. De plus, dans ce menu **EDITION**, les effets choisis et actifs actuellement sont indiqués.

On peut choisir n'importe quelle transition ou effet pour qu'il devienne celui par défaut et on peut modifier ce choix à tout moment en en sélectionnant une autre.

## **Sélection de la transition par défaut**


Il suffit de placer la souris sur une transition pour la sélectionner, puis cliquer à droite et, dans le menu s'affichant, de sélectionner «**par défaut** ». Voilà, le tour est joué.



La transition est maintenant celle par défaut jusqu'à ce qu'une autre transition soit sélectionnée comme étant celle par défaut.

### Sélection de la durée par défaut d'une transition


Pour mémoire, on peut définir une durée par défaut pour une transition. Aller dans les Préférences de Final Cut Pro x, et choisissez l'onglet montage. Choisissez la durée souhaitée dans la case «**Transitions - La durée est de .... secondes** ».



Certaines transitions ont une durée définie et ne seront donc pas affectées par ce réglage.

### Sélection de l'effet vidéo par défaut


Il suffit de placer la souris sur un effet vidéo pour le sélectionner, puis cliquer à droite et, dans le menu s'affichant, de sélectionner «**Définir l'effet vidéo par défaut** ».



L'effet choisi est maintenant celui par défaut jusqu'à ce qu'un autre soit choisi.

### Sélection de l'effet audio par défaut

Il suffit de placer la souris sur un effet audio pour le sélectionner, puis cliquer à droite et, dans le menu s'affichant, de sélectionner «**Définir l'effet audio par défaut** ».



L'effet choisi est maintenant celui par défaut jusqu'à ce qu'un autre soit choisi.