

FCPX Astuces : Insérer des plans

Les plans sont organisés dans un scénario principal (storyline). Des plans secondaires (audio, vidéo, titres) peuvent être connectés à un plan principal. Lorsque l'on déplace le plan principal, tous les plans connectés sont déplacés; c'est la timeline magnétique.

==> C'est toujours le plan placé au dessus qui est prédominant (visible)

Si on rallonge ou raccourcit un plan principal, tous les plans placés après sont déplacés, et gardent leur emplacement relatif, sans modifier le montage; c'est très pratique et sûr.

Insérer un plan

Pour insérer un plan à la fin du scénario, le sélectionner, le glisser à la fin ou taper «E».

Pour insérer un plan entre deux plans, le sélectionner, le glisser entre les deux plans avant de relâcher la souris. Les deux plans adjacents s'écartent et le nouveau plan vient se positionner entre les deux. On peut également placer la tête de lecture entre deux plans, sélectionner le plan à insérer et taper «W».

Pour connecter un plan à un autre, sélectionner le plan à connecter, le glisser au-dessus du scénario principal à l'endroit désiré et relâcher la souris. On peut également placer la tête de lecture à l'endroit désiré, sélectionner le plan à insérer et taper «Q»

Lorsque l'on ajoute un plan au scénario principal et que l'on ne souhaite prendre qu'une partie du média original disponible, on sélectionne avec «I» pour le point de début et «O» pour le point de fin avant de rajouter le plan au à la fin du scénario principal.

==> Au lieu de taper Q, W E on peut aussi cliquer sur les icônes:



En n'insérant qu'une partie du média disponible au scénario, on aura un avant et un après le plan qui seront disponibles pour l'édition de celui-ci (trim), pour ajouter une transition, modifier la durée ou encore son point de début et de fin, afin de dynamiser le scénario.

Remplacer un plan dans le scénario principal

Choisir un nouveau plan, sélectionner son point d'entrée avec «I», son point de sortie avec «O», puis le glisser sur le plan à remplacer avant de relâcher la souris.

Apparaissent alors les choix suivants:

- **Remplacer:** remplace le plan par le nouveau plan.
- **Remplacer depuis le début:** Remplace avec le nouveau plan depuis le début de celui-ci, pour la même durée.
- **Remplacer depuis la fin:** Remplace avec le nouveau plan depuis la fin de celui-ci, pour la même durée.

Ajouter un plan connecté avec 3 points (3 points edit)


Choisir un plan dans le scénario principal et le sélectionner avec «X».

Visualiser le plan sélectionné depuis le début en appuyant sur la barre d'espace. Presser «O» pour marquer la fin de la plage de sélection.

Sélectionner le nouveau plan à connecter et marquer le point d'entrée désiré avec «I».

On a maintenant 3 points de sélection: Le début du plan dans le scénario, la fin de la plage de sélection du plan dans le scénario ainsi que le début du plan à ajouter.

En pressant «Q», le nouveau plan est ajouté au-dessus du plan existant, en tant que plan connecté, pour la durée de la sélection faite sur le plan principal.



Raccourcir ou rallonger un plan

Sélectionner un plan, cliquer sans relâcher sur le début ou sur la fin d'un plan et déplacer la souris pour augmenter ou raccourcir le plan depuis le début ou bien depuis la fin.

Pour définir une durée pour un plan, le sélectionner et faire «Ctrl + D». La fenêtre de durée devient active. On peut choisir la durée désirée. Exemple: 4 secondes = 4 00 et retour



Attention: On règle en secondes et images. 4.00 = 4 secondes et zéro images alors que 4 25 correspond à 4 sec. et 25 images soit 4,5 secondes si on est en 50 images par secondes.

Lire une plage sélectionnée

Après avoir ajusté deux plans, on peut vouloir voir le résultat et lisant une certaine partie du projet, soit autour d'un endroit choisi, ou bien un ou plusieurs plans sélectionnés.

Pour lire autour d'un endroit sélectionné, on place la tête de lecture à l'endroit désiré, et on frappe les touches «Maj + ? ».

Pour lire une plage sélectionnée, on frappe la touche /

Définir la durée de lecture: *Préférences / Lecture / durée de pré-roll et durée de post-roll*

Pour arrêter la lecture, il suffit de frapper espace.